

IRX 기능 추가

IRX란?


IRX는 추가적인 편의 기능(써드 파티)을 플러그인으로 사용할 수 있는 환경을 말합니다. 아키디자인에서는 사용자가 편리하게 사용할 수 있는 Extension Tool을 제공합니다.

※설치 시 주의사항

사용자 컴퓨터의 비트 수(32비트,64비트)에 따라 irx비트를 맞추어야 합니다.

1 IRX기능 추가하는 방법


✓ 첫 번째 방법




- IRX파일을 아키디자인 화면으로 드래그앤 드롭하면 IRX기능이 추가됩니다.

✓ 두 번째 방법


실행 방법	명령어 옵션
상단 메뉴 [메뉴] - [도구] - [응용 프로그램 로드]	명령 : APLOAD
명령어 APLOAD	대화상자




- 응용 프로그램 로드 대화창에서 파일 추가를 클릭합니다.



- 응용 프로그램 선택 대화창에서 irx파일은 선택 후 열기를 선택합니다.




- 열기 후 응용프로그램 로드 대화창에서 확인을 클릭합니다.




- 상단 메뉴에 Extension Tool이 추가된 것을 확인합니다.

2 IRX기능 프로그램 시작할 때마다 로드 시키는 방법


실행 방법	명령어 옵션
상단 메뉴 [메뉴] - [도구] - [응용 프로그램 로드]	명령 : APLOAD
명령어 APLOAD	대화상자




- 응용 프로그램 로드 대화창의 시작하기 세트에서 목록을 선택합니다.



- 시작하기 세트 대화창에서 추가를 클릭합니다.




- 응용 프로그램 선택 대화창에서 irx파일을 선택합니다.



- 닫기를 클릭합니다.


3 IRX의 단축명령어를 추가하는 방법




- 다운 받은 irx폴더에서 .pgp파일을 열기합니다.




- 열린 extension tool.pgp파일을 복사합니다.



- 단축명령 사용자설정에서 mcad.pgp파일을 열기합니다.



- 복사한 내용을 mcad.pgp파일에 붙여넣기합니다.



- 적용을 위해 [단축명령 적용]을 클릭합니다.